

PC-Talker インストール方法

このたびは、PC-Talker をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書では、パソコンサポーター向け(晴眼者)で、マウス操作でのインストール方法について、ご説明いたします。

PC-Talker を使用する際に必要な動作環境

PC-Talker をインストールするパソコンが、下記の条件を満たしている事をご確認ください。

パソコン本体

PC-Talker 7 Windows 7 32Bit/64bit 版

PC-Talker 8 Windows 8.1 32Bit/64bit 版

PC-Talker 10 Windows 10 32Bit/64bit 版

DVD-ROMドライブ(インストール時に、必要)


ハードディスク インストール時 3GB 以上の空き容量 (Windows の動作には、16GB 以上の空容量が必要)

1GB 以上のシステムメモリー (推奨 2GB 以上)、Windows 64Bit 版は、2GB 以上 (推奨 4GB 以上)


WAVE 出力可能なサウンド機能(Direct Sound 対応サウンドカード/内蔵サウンド機能搭載パソコン)

PC-Talker インストール


- ① パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。
- ② PC-Talker の DVD-ROM をドライブに挿入します。(PC-Talker 7 は、⑤へ)



- ③ 「通知バー」が表示されます。 ※注意：5 秒間で消えてしまいます。




通知バーが消えてしまった時は、Windows キーとEを、押してエクスプローラーを起動します。



作業、⑤へ

- ④ 「Setup_pt8X.exe の実行」にマウスカーソルを合わせ、左クリックします。



※ Setup_pt8X.exe の、8X は、バージョンにより変わってきます。


- ⑤ 面が暗くなり警告音が鳴り、「ユーザーアカウント制御」のダイアログが出ます。



「はい(Y)」にマウスカーソルを合わせ、クリックします。

または、**Alt** + **Y**


- ⑥ 使用許諾書を確認します。内容に同意する場合は「はい(Y)」で、**Enter** を押します。



同意しない場合は、「いいえ(N)」で、**Enter** または、**ESC** キーでセットアップを中止します。

※インストールには、数分かかります。電源を切ったり、他のアプリケーションを起動したりしないでください。

- ⑦ インストール終了のメッセージが出ます。「OK」で、**Enter** を押し、Windows を再起動します。



Windows の再起動後に、PC-Talker が組み込まれ、以降使用可能になります。

ご注意

パソコンの音声ボリュームは、適音でご利用ください。

イヤホンやヘッドホン等を利用される場合、大きな音量での、長時間ご使用は、耳に悪い影響を及ぼす恐れがあります。長時間ご使用される場合は、必ず休憩をお取り下さい。

アプリケーションにより、情報を読み上げることができない事や、正確に読み上げない事があります。

他のスクリーンリーダー等と同時に使用すると、不具合を生じる場合があります。